


مناطق الحرارة

September 10, 2026

مناطق الحرارة

الميزات > التصنيع



مناطق الحرارة — التصنيع > الجودة > سلسلة التبريد > مناطق الحرارة

الإعداد والتهيئة: التهيئة — إعداد المواقع · إعداد الشركات

نظرة عامة

تساعدك **مناطق الحرارة** على تعريف المواقع التي تُراقب فيها درجات الحرارة داخل سلسلة التبريد، مثل المخزن البارد أو المجمد أو الشاحنة المبردة. من خلال ضبط اسم المنطقة ونوعها والحدود الحرارية الخاصة بها، تحصل على مرجع واضح لتسجيل القراءات ومراجعة أي تجاوزات.

تستخدم هذه القائمة عندما تريد تنظيم المواقع التي تحتاج إلى متابعة حرارية يومية، أو عندما تضيف موقعاً جديداً إلى العمل وتحتاج إلى ربطه بالمخزون أو بالموقع المادي المناسب. كما تفيدك في تتبع **القراءات والتجاوزات** لكل منطقة حتى تكون المراجعة أسرع وأكثر دقة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف اسم المنطقة والموقع المرتبط بها داخل التصنيع < الجودة < سلسلة التبريد < مناطق الحرارة.

الخطوات

1. افتح شاشة مناطق الحرارة.

سترى قائمة المناطق المسجلة مع أعمدة مثل اسم المنطقة، النوع، الشركة، والحدود الحرارية.

2. اضغط جديد.

تفتح لك بطاقة إنشاء منطقة حرارة جديدة لتعبئة بياناتها الأساسية.

3. أدخل اسم المنطقة ونوعها والشركة.

الاسم هو تعريف المنطقة، ونوع المنطقة يحدد الفئة مثل مخزن بارد أو مجمد أو مبرد أو محيط أو نقل أو عرض، بينما الشركة تربط السجل بالشركة الصحيحة.

4. أكمل الحقول الاختيارية حسب الحاجة.

يمكنك إضافة الرمز، وموقع المخزون، والحالة النشطة، وحدود الحرارة الدنيا والعليا، والحدين الحرجين، وفواصل المراقبة بالدقائق.

5. راجع عدد القراءات والتجاوزات بعد بدء الاستخدام.

تظهر لك هذه القيم لمتابعة ما تم تسجيله لكل منطقة وما إذا كانت هناك قراءات خرجت عن الحدود الحرارية المحددة.

نصائح

نصيحة: استخدم الرمز لتوحيد تسمية المناطق إذا كان لديك أكثر من موقع متشابه، لأن ذلك يجعل التمييز بينها أسرع عند مراجعة القائمة.

ملاحظة: إذا تركت الحالة النشطة مفعلة، فستبقى المنطقة ظاهرة ضمن العمل اليومي؛ أوقفها فقط عندما لا تعود المنطقة مستخدمة.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء المنطقة، انتقل إلى متابعة القراءات المرتبطة بها من داخل شاشة المراقبة الخاصة بسلسلة التبريد، حتى تتمكن من ربط كل قراءة بالمنطقة الصحيحة. وإذا كنت تدير أكثر من موقع، فراجع أيضاً إعدادات المواقع المرتبطة بالمخزون لضمان اتساق الربط.

س: ما الفرق بين الحد العادي والحد الحرج؟

ج: الحدان العاديان يحددان النطاق المتوقع، بينما الحدان الحرجان يحددان متى يُسجّل التجاوز.

س: لماذا أحتاج إلى فاصل المراقبة بالدقائق؟

ج: يساعدك هذا الحقل على تحديد وتيرة مراجعة القراءات لكل منطقة

س: هل يمكن أن تكون المنطقة من نوع نقل؟

ج: نعم، يوجد نوع نقل ضمن الخيارات المتاحة لنوع المنطقة

روابط ذات صلة

- خطط الهاسب
- انحرافات الحرارة
- التصنيع — مسار التعلم
- التهيئة — إعداد المواقع
- إعداد الشركات
- ابدأ مع التصنيع
- التصنيع
- قوائم المواد
- الأصناف
- متغيرات الصنف
- العمليات — أوامر التفكيك
- دفعات الإنتاج
- فحوصات الجودة
- تنبيهات الجودة
- حالات عدم المطابقة