


استلام الألبان

August 24, 2026

استلام الألبان

التطبيقات ، التصنيع ، القطاعات



استلام الألبان — التصنيع ، القطاعات ، الألبان ، استلام الألبان

← Unloading ← معتمدة ← مرفوضة ← Testing ← Sampling ← Arrived ← دورة الحالة: مسودة منجزة

نظرة عامة

تُستخدم قائمة استلام الألبان لتسجيل وصول صهاريج الألبان من الموردين، وتوثيق بيانات الناقل والكمية ونتائج الفحص، ثم إدارة قرار قبول الحمولة أو رفضها قبل التفريغ. يستخدمها أمين المستودع ومخطط الإنتاج عند وصول الشحنة، وقد يرجع إليها مسؤول المشتريات للتحقق من أمر الشراء المرتبط بها. يتدرج السجل من مسودة إلى وصول وأخذ عينة وفحص، ثم ينتهي إما بحالة مرفوضة أو بتفريغ الحمولة وإتمام الاستلام. تتضمن بيانات السجل المتاحة ما يلي:

الحقل	الاستخدام
(Status) الحالة	تُظهر المرحلة الحالية لاستلام الألبان
(Supplier) المورد	المورد الذي وصلت منه الحمولة
(Company) الشركة	الشركة التي يُسجل الاستلام باسمها
(PO) أمر الشراء	أمر الشراء المرتبط بالحمولة
(Operator) المشغل	الشخص المسؤول عن معالجة الاستلام
(Tanker Plate #) رقم لوحة المهرج	رقم لوحة مركبة النقل
(Seal Numbers) أرقام الأختام	أرقام الأختام المسجلة على المهرج
(Driver) السائق	اسم سائق المهرج
(Arrival) وقت الوصول	وقت وصول المهرج
(Unloading Start) بداية التفريغ	وقت بدء تفريغ الحمولة
(Unloading End) نهاية التفريغ	وقت اكتمال التفريغ
(Departure) وقت المغادرة	وقت مغادرة المهرج
(Estimated Volume (L)) الحجم التقديري باللتر	الحجم المتوقع للحمولة باللترات
(Actual Volume (L)) الحجم الفعلي باللتر	الحجم الفعلي المسجل باللترات
(Ambient Temp (°C)) درجة الحرارة المحيطة	درجة الحرارة المحيطة وقت الاستلام
(Odour) الرائحة	(Fail) أو فشلت (Pass) نتيجة فحص الرائحة: اجتازت

سير العمل

1. أنشئ استلاماً جديداً في حالة مسودة.

والشركة (Supplier) من المسار التصنيع < القطاعات < الألبان < استلام الألبان، اضغط جديد. أدخل المورد أضاف، عند توفرها، بيانات أمر الشراء (Draft). هي مسودة (Status) وتحقق من أن الحالة (Company)، (Seal) وأرقام الأختام (Tanker Plate #) ورقم لوحة المهرج (Operator) والمشغل (PO) (Estimated Volume (L)) والحجم التقديري باللتر (Driver) والسائق (Numbers).

استلام الألبان — التصنيع ، القطاعات ، الألبان ، استلام الألبان

أكملها قبل (Company) والشركة (Supplier) والمورد (Status) ملاحظة: الحقول الإلزامية هي الحالة متابعة دورة الاستلام.

2. عند وصول المهيّج، سجّل الوصول وانتقل إلى حالة وصلت.

(Ambient Temp (°C)) ودرجة الحرارة المحيطة (Arrival) راجع بيانات المهيّج وأدخل وقت الوصول (Draft) من مسودة (Status) تنتقل الحالة. (Register Arrival) عند الحاجة. ثم اضغط تسجيل الوصول (Arrived) إلى وصلت.

3. خذ العينة وأرسلها للفحص.

لنتنقل إلى مرحلة أخذ العينة (Take Sample) عندما تكون الحمولة في حالة وصلت، اضغط أخذ عينة لنتنقل إلى حالة قيد الاختبار (Send to Lab) بعد أخذ العينة، اضغط إرسال إلى المختبر. (Sampling) وفق نتيجة الفحص (Fail) أو فشلت (Pass) باعتبارها اجتازت (Odour) سجّل نتيجة الرائحة (Testing) المتاحة.

تحذير: لا تبدأ التفريغ أثناء حالة أخذ العينة أو قيد الاختبار. اتخذ قرار القبول أو الرفض أولاً باستخدام نتيجة الفحص.

4. اتخذ قرار القبول أو الرفض بعد الفحص.

في حالة قيد الاختبار، اختر أحد القرارين التاليين:

- (Approved) معتمدة (Status) تصبح الحالة. (Approve) إذا كانت الحمولة مقبولة، اضغط اعتماد. ويمكن متابعة التفريغ.

- (Rejected) مرفوضة (Status) تصبح الحالة (Reject) إذا كانت الحمولة غير مقبولة، اضغط رفض وتنتهي معالجة الاستلام لهذه الحمولة دون بدء التفريغ.

5. فرغ الحمولة وأنه الاستلام المعتمد.

إلى التفريغ (Status) لتنتقل الحالة (Start Unloading) للحمولة المعتمدة، اضغط بدء التفريغ (Actual Volume (L)) ثم أدخل الحجم الفعلي بالتر (Unloading Start) سجل بداية التفريغ (Unloading). عند تحديده (Volume (L)).
ثم اضغط إنهاء (Departure) ووقت المغادرة (Unloading End) بعد اكتمال العملية، أدخل نهاية التفريغ (Done). (Done) منجزة (Status) تصبح الحالة (Done).

لضمان اكتمال (Done) نصيحة: سجل الحجم الفعلي ووقتي بداية ونهاية التفريغ قبل الضغط على إنهاء بيانات الاستلام.

أمثلة

PO-MLK-2026-041 استلمت الشركة حمولة ألبان من المورد «مزارع الوادي» مرتبطة بأمر الشراء

- مزارع الوادي»، والشركة»: (Supplier) أنشأ أمين المستودع سجلاً بواسطة جديد، وأدخل المورد (Draft) مسودة (Status) كانت الحالة . PO-MLK-2026-041 (PO) وأمر الشراء (Company).
- (Seal) وأرقام الأختام ، ABC-4821 (Tanker Plate #) عند وصول الصهريج، سجل رقم لوحة الصهريج (Arrival): أحمد سالم»، ووقت الوصول»: (Driver) والسائق ، S-78451, S-78452 (Numbers): ودرجة الحرارة المحيطة ، 12,000 (Estimated Volume (L)): والحجم التقديري بالتر ، 06:40 (Register Arrival) ثم ضغط تسجيل الوصول . 24 (Ambient Temp (°C)).
- بعد الفحص، سجل الرائحة (Send to Lab) ثم إرسال إلى المختبر (Take Sample) ضغط أخذ عينة (Odour): اجتازت (Pass).
- (Approved) فأصبحت الحمولة معتمدة (Approve) اختار اعتماد.
- بعد . 07:15 (Unloading Start) وسجل بداية التفريغ (Start Unloading) ضغط بدء التفريغ (Unloading End) ونهاية التفريغ ، 11,850 (Actual Volume (L)): سجل الحجم الفعلي بالتر (Departure): 08:20 ووقت المغادرة ، 08:05 (End):
- (Done) فأصبح سجل الاستلام منجزاً (Done)، ضغط إنهاء.

نصائح

كما هي مسجلة على الصهريج لتسهيل مطابقة الحمولة عند (Seal Numbers) نصيحة: استخدم أرقام الأختام المراجعة.

والحجم الفعلي باللتر ((Estimated Volume (L)) ملاحظة: راجع الفرق بين الحجم التقديري باللتر ((Actual Volume (L)) ضمن سجل الاستلام نفسه قبل إنهاء العملية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعالجة	السبب المحتمل	العَرَض
والشركة (Supplier) والمورد (Status) أدخل الحالة (Company).	لم تُدخل قيمة في أحد الحقول الإلزامية.	لا يمكن إكمال إنشاء سجل الاستلام.
أكمل أخذ العينة وإرسالها إلى المختبر، ثم اختر اعتماد (Approve) عند قبول الفحص.	لم تصل الحمولة بعد إلى حالة معتمدة (Approved).	لا يظهر إجراء التفريغ ضمن المرحلة الحالية.
راجع بيانات ونتائج الاستلام المسجلة؛ لا تبدأ التفريغ لسجل مرفوض.	مرفوضة (Status) أصبحت الحالة (Rejected).	تم رفض الحمولة ولا يمكن متابعتها إلى التفريغ.
أدخل بيانات نهاية التفريغ والمغادرة والحجم الفعلي، ثم اضغط إنهاء (Done).	لم يُنهِ سجل الاستلام.	لا تزال الحمولة في حالة التفريغ (Unloading).

روابط ذات صلة

- استلام الألبان — مرجع الحقول
- سجلات المخلفات
- الصوامع
- التصنيع — مسار التعلم
- العملاء
- الشراء
- المستخدمون
- الصوامع — مرجع الحقول
- أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية
- الشركات
- التصنيع — نظرة عامة
- التصنيع
- الأصناف
- قوائم المواد
- متغيرات الصنف