


إعداد مزودي الدفع

September 10, 2026

إعداد مزودي الدفع

الإدارة > محاسبة



مزودي الدفع — محاسبة > التهيئة > المدفوعات عبر الإنترنت > مزودي الدفع

Disabled ← Enabled ← Test Mode :دورة الحالة

نظرة عامة

تساعدك هذه الصفحة على إعداد مزود دفع بحيث يمكن للعملاء الدفع عبر القنوات التي تدعمها المنصة. ومن خلال ضبط الحقول الصحيحة، يمكنك تفعيل المزود، وربطه بالشركة المناسبة، وتحديد السلوك المالي والتقني الذي يعتمد عليه في معالجة المدفوعات.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تريد تشغيل مزود جديد أو تحديث إعدادات مزود قائم. كما تفيدك عند اختبار الإعداد قبل الإطلاق، أو عند ضبط طريقة المصادقة، أو تحديد العملات وطرق الدفع المسموح بها لكل شركة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى محاسبة > التهيئة > المدفوعات عبر الإنترنت > مزودي الدفع، إذا كان المزود يتطلبهما API ورابط API وأن لديك بيانات التكامل الخاصة بالمزود، مثل مفتاح

الخطوات

1. **افتح شاشة مزودي الدفع.**
ستصل إلى عرض كانبان الخاص بالمزودين، حيث يمكنك مراجعة البطاقات الموجودة وفتح أي مزود تريد تهيئته.
2. **للمزود الذي تريد تفعيله (Install) اضغط على زر التثبيت.**
ينتقل المزود إلى إعداد قابل للاستخدام، وتظهر لك حقول التهيئة التي تحتاج إلى تعبئتها.
3. **(Name) أدخل الاسم في حقل الاسم.**
يساعد هذا الاسم على تمييز المزود داخل إعدادات المحاسبة والمدفوعات.
4. **(State) حدّد الحالة في حقل الحالة.**
عند الإعداد الأولي، لأن هذا الوضع يعالج دفعة وهمية عبر واجهة دفع (**Test Mode**) اختر وضع الاختبار بحسب الحاجة (**Disabled**) أو معطل (**Enabled**) اختبارية، ثم يمكنك لاحقًا الانتقال إلى مفعل.
5. **(Code) اختر الرمز في حقل الرمز.**
هذا هو الرمز التقني لمزود الدفع، وتستخدمه المنصة لتحديد موقع الخدمة المرتبط بهذا الإعداد.
6. **(Company) حدّد الشركة في حقل الشركة.**
يربط هذا الإعداد المزود بالشركة التي سيستخدم معها، وهو مهم في بيانات تعدد الشركات.
7. **أكمل حقول الربط التقني حسب المزود.**
عند الحاجة، (**Public Key**) والمفتاح العام (**API (API Key)**) ومفتاح (**API (API URL)**) أدخل رابط إذا كان المزود يرسل إشعارات ويب هوك يجب التحقق من توقيعها **Webhook Secret** وأضف السّرّ الراجع.
8. **اضبط سلوك الدفع الذي تريد السماح به.**
وتحصيل المبلغ يدويًا (**Allow Saving Payment Methods**) فعّل أو عطل السماح بحفظ طرق الدفع والسماح بالدفع السريع (**QR (Enable QR Codes)**) وتمكين رموز (**Capture Amount Manually**) وفق طريقة التحصيل المطلوبة (**Allow Express Checkout**).
9. **راجع إعدادات التواصل والحدود.**
والعملات (**Maximum Amount**) ثم حدّد المبلغ الأقصى، (**Communication**) اختر التواصل. إن كنت تريد حصر المزود على مبالغ أو عملات معينة (**Currencies**).
10. **عند الحاجة (Reload Pending Message) احفظ الإعدادات ثم استخدم إعادة تحميل الرسالة المعلقة.**
يفيدك هذا الزر إذا أردت تحديث الرسائل المعلقة المرتبطة بالمزود بعد تعديل الإعدادات أو أثناء المراجعة.

نصائح

أثناء الإعداد، لأن الوصف المضمن في الحقل يوضح أنه (**Test Mode**) نصيحة: ابدأ دائمًا بوضع الاختبار مصمم لمعالجة دفعات وهمية، وهذا يجعله مناسبًا قبل الانتقال إلى التشغيل الفعلي.

أو المبلغ (Currencies) ملاحظة: إذا كنت لا تريد تقييد المزود بعملة أو مبلغ معين، فاترك العملات فارغين، لأن الحقلين يتيحان لك عدم فرض هذا التقييد (Maximum Amount) الأقصى.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد الانتهاء من الإعداد، يمكنك الانتقال إلى ضبط شروط السداد أو مراجعة إعدادات الضرائب والأوضاع المالية إذا كان المزود مرتبطًا بتدفقات بيع تختلف بحسب العميل أو الشركة. وإذا كنت تعمل مع أكثر من شركة، فراجع إعداد كل شركة على حدة قبل الاعتماد النهائي.

س: متى أستخدم وضع الاختبار؟

ج: تستخدمه أثناء إعداد المزود أو التحقق من التكامل، لأنه يعالج دفعة وهمية عبر واجهة دفع اختبارية.

إلزامي؟ (Public Key) س: هل حقل المفتاح العام

ج: لا، فهو اختياري، والوصف يوضح أنه غير مطلوب في مسار التحويل عندما تتضمنه بوابة الاستضافة بالفعل.

؟(Allow Saving Payment Methods) س: ماذا يفعل حقل السماح بحفظ طرق الدفع

ج: يحدد ما إذا كان يمكن للعملاء حفظ طرق الدفع الخاصة بهم كرموز دفع لاستخدامها لاحقًا.

روابط ذات صلة

- إعداد علامات الحساب
- إعداد فئة الأصول
- محاسبة — مسار التعلم
- إعداد العملات
- إعداد الدول
- محاسبة
- إعداد الشركات
- إعداد تحليل الفاتورة
- إعداد إعداد التقارير تحليلية
- إعداد Cash Flow Forecast
- إعداد نماذج التقارير المخصصة
- إعداد التقارير المنشأة
- إعداد أصول
- إعداد تحليل الميزانيات
- إعداد شروط السداد