

التهيئة — إعداد المواقع

August 25, 2026

التهيئة — إعداد المواقع

الإدارة > المخزون

الدفع	نوع الموقع	قائمة التخزين
☐	موقع داخلي	MLK/Returns - Sound for Resale
☐	موقع داخلي	MLK/Stock
☐	موقع داخلي	RBAC/Stock/Van - منسوب RBAC
☐	موقع داخلي	RBAC (copy)/Stock/Van - منسوب RBAC (copy)
☐	موقع داخلي	MLK/Stock/إنتاج
☐	موقع داخلي	MLK/Stock/تجربة وتغليف
☐	موقع داخلي	MLK/Stock/إلايه
☐	موقع داخلي	MLK/Stock/مخازن
☐	موقع داخلي	MLK/Stock/مخازن المصنوع
☐	موقع داخلي	MLK/Stock/مخازن - أحد مخزون
☐	موقع داخلي	MLK/Stock/قائمة التشغيل
☐	موقع داخلي	MLK/Stock/مخازن ومخازنات

المواقع — المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المواقع

تستخدم في: أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية · مخلفات التصنيع

نظرة عامة

تساعدك **المواقع** على تنظيم حركة المخزون داخل الشركة بصورة دقيقة. من هنا يمكنك تعريف مواقع التخزين، وبيان نوع كل موقع، وربطه بموقع أب، وضبط إعدادات تؤثر في الجرد، والتقييم، وتوجيه السحب.

ستستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى إنشاء موقع جديد للمخزون، أو ضبط موقع افتراضي للمرجعات أو الهدر أو الاستلام أو النقل. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد تحسين التتبع داخل المستودع أو تجهيز هيكل هرمي واضح بين المناطق والمواقع الفرعية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المواقع** وأن لديك صلاحية التهيئة في المخزون.

الخطوات

1. افتح شاشة المواقع.

انتقل إلى المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المواقع لتعرض قائمة المواقع الحالية

2. أنشئ موقعاً جديداً أو افتح موقعاً موجوداً للتعديل.

اضغط جديد لإضافة موقع، أو اختر موقعاً من القائمة إذا كنت تريد تحديث إعداداته

اسم الموقع
Returns - Sound for Resale
نوع الموقع الرئيسي
MLK
معلومات إضافية
نوع الموقع
موقع بأعلى
موقع بالخارج
هل هو موقع لتخزين البضائع?
هل هو موقع لإدارة?
تخصيصات
قائمة المخزون (إدارة)
آخر مرة فعلت للمخزون?
تاريخ مرة المخزون للموقع
ملاحظة خارجية

المواقع — المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المواقع

3. أدخل اسم الموقع وحدد نوعه.

املاً اسم الموقع ثم اختر نوع الموقع لأنهما حقلاً تعريف أساسيان للموقع

4. اربط الموقع بموقع أب إذا كان جزءاً من هيكل هرمي.

استخدم الموقع الأب عندما تريد أن يكون هذا الموقع ضمن موقع أعلى منه، مثل منطقة شحن داخل بوابة رئيسية

5. اضبط خصائص الاستخدام التشغيلي للموقع.

فعل هل هو موقع خردة؟ إذا كان الموقع مخصصاً للبضائع التالفة، وفعل هل هو موقع مرتجعات؟ إذا كان سيستخدم للاسترجاع، وفعل موقع إعادة التزويد عندما تريد احتساب الكميات المطلوب إعادة تزويدها لهذا الموقع

6. راجع إعدادات التقييم والجرد إن كان الموقع غير داخلي أو يحتاج ضبطاً خاصاً.

حدد حساب تقييم المخزون (الوارد) وحساب تقييم المخزون (المصدر) عند الحاجة إلى تقييم فوري للمخزون، ثم اضبط تكرار الجرد (بالأيام) إذا كنت تريد إنشاء تاريخ الجرد تلقائياً، واختر استراتيجية الإزالة لتحديد طريقة اقتراح مكان السحب الافتراضي

7. أضف أي بيانات إضافية ثم احفظ السجل.

استخدم معلومات إضافية إذا احتجت إلى ملاحظات أو تفاصيل مساندة، ثم احفظ التعديلات ليصبح الموقع جاهزاً للاستخدام

نصائح

نصيحة: إذا كنت تنظم المستودع على شكل مناطق وأرفف، فابدأ بالموقع الأب ثم أنشئ المواقع الفرعية تحته؛ هذا يجعل الموقع الأب أوضح عند تتبع الحركة.

ملاحظة: تظهر إعدادات حساب تقييم المخزون (الوارد) وحساب تقييم المخزون (الصادر) عملياً عند استخدام المواقع الافتراضية أو غير الداخلية، لذا اضبطها بعناية إذا كنت تعتمد التقييم الفوري.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد المواقع، راجع قواعد التخزين من خلال زر قواعد التخزين لتوجيه الأصناف إلى المواقع المناسبة تلقائياً. ويمكنك أيضاً فتح المخزون الحالي من زر المخزون الحالي لمراجعة الرصيد المرتبط بكل موقع.

أسئلة شائعة

س: متى أستخدم نوع الموقع؟

ج: عندما تريد أن تحدد الغرض التشغيلي للموقع، مثل موقع داخلي أو موقع مورد أو موقع مرتجعات أو موقع إنتاج.

س: لماذا أحتاج إلى الموقع الأب؟

ج: لأنه يربط الموقع الجديد ببنية موقع أعلى، وهذا يساعدك على تنظيم المستودع بشكل هرمي وواضح.

س: هل يمكن جعل موقع ما مخصصاً للهدر أو المرتجعات؟

ج: نعم، استخدم هل هو موقع خردة؟ للهدر، وهل هو موقع مرتجعات؟ للمرتجعات.

روابط ذات صلة

- إعداد تعبئات الصنف
- إعداد المسارات
- المخزون — مسار التعلم
- أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية
- مخلفات التصنيع
- أذون الاستلام
- التصنيعات
- نظرة عامة على المخزون
- التصنيع
- العمليات — أوامر التفكيك
- الصوامع
- مناطق الحرارة

- إعداد فئات التخزين
- إعداد شجرة الحسابات
- إعداد الخصائص