

إعداد القواعد

August 25, 2026

إعداد القواعد

الإدارة > المخزون

الاسم	الوجهة	الموقع المصدر	إجراء
milks to land	Virtual Locations/Inter-company transit	MLK/Stock	الخط من ☐
Sherkety: Deliver in 1 step (ship)	Partners/Customers	MLK/Stock	الخط من ☐
Sherkety: Cross-Dock	MLK/Output	MLK/Input	الخط من ☐
Sherkety: Cross-Dock	Partners/Customers	MLK/Output	الخط من ☐
تجديد المخزون عند الطلب (إنتاج حسب الطلب)	Partners/Customers	MLK/Stock	الخط من ☐
عراء	MLK/Stock		عراء ☐
تصنيع	MLK/Stock		تصنيع ☐
تجديد المخزون عند الطلب (إنتاج حسب الطلب)	Virtual Locations/Production	MLK/Stock	الخط من ☐

القواعد — المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > القواعد

نظرة عامة

تساعدك صفحة **القواعد** على ضبط قواعد تدفق المخزون بين المواقع، بحيث تتحرك المنتجات تلقائياً وفقاً لنوع العملية التي تختارها. من هنا، يمكنك تعريف كيف يبدأ التحريك، وإلى أين يذهب، وما إذا كان النظام سينشئ حركة يدوية أم سيستمر في تطبيق قاعدة أخرى.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد توحيد سلوك إعادة التوريد، أو الشراء، أو التصنيع، أو النقل بين مواقع التخزين. وهي مفيدة خصوصاً عندما تدير أكثر من مستودع أو موقع، وتحتاج إلى قواعد واضحة تقلل التدخل اليدوي وتدعم دقة التنفيذ.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك نوع العملية والموقع الوجهة والموقع المصدر الذي تريد الربط بينهما، وأنك تعرف من المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > القواعد أين ستنشئ القاعدة الجديدة.

الخطوات

1. افتح صفحة القواعد.

انتقل إلى المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > القواعد لتعرض قائمة القواعد الموجودة.

2. أنشئ قاعدة جديدة.

انقر جديد لفتح نموذج القاعدة وإدخال إعداداتها.

AR

المسار milk -> transit

الاسم milk -> transit

نوع العملية

المصدر

Virtual Locations/Inter-company transit

Virtual Locations/Inter-company transit

العمليات

البيانات

عنوان الشركة

مدة التسليم

0 أيام

القواعد — المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > القواعد

3. أدخل الاسم وحدد نوع الإجراء.

املأ الاسم والإجراء لتحديد ما إذا كانت القاعدة ستعمل على سحب من أو دفع إلى أو سحب ودفع أو تصنيع أو شراء.

4. حدد تفاصيل الحركة الأساسية.

اختر نوع العملية والموقع الوجهة والموقع المصدر بحسب المسار الذي تريد أن تسلكه البضاعة.

5. اضبط طريقة الإنشاء التلقائي للحركة.

اختر الحركة التلقائية لتقرر هل ينشئ النظام حركة مخزون جديدة أم يستبدل الموقع في الحركة الأصلية؛ عملية يدوية تنشئ حركة مخزون بعد الحركة الحالية، بينما لا تُضاف خطوة يبدل الموقع في الحركة الأصلية.

6. اختر طريقة التوريد.

حدّد طريقة التوريد بحسب كيفية تلبية الطلب: أخذ من المخزون، أو تشغيل قاعدة أخرى، أو أخذ من المخزون، وإذا تعذر فشّل قاعدة أخرى.

7. اربط القاعدة بمسار أو شريك عند الحاجة.

عَيّن المسار، وأضف عنوان الشريك إذا كان يجب أن تُسلّم البضاعة إلى عنوان محدد، ثم اضبط زمن التوريد إذا أردت أن يُحتسب موعد التحويل المتوقع بناءً عليه.

8. احفظ القاعدة بعد مراجعة الحقول.

عندما تكتمل القيم، احفظ السجل ليصبح جاهزاً للاستخدام ضمن تدفق المخزون.

نصائح

نصيحة: إذا كنت تبني مساراً متعدد الخطوات، فابدأ بـ **الحركة التلقائية وطريقة التوريد** أولاً؛ هذان الحقلان يحددان ما إذا كانت القاعدة ستنتهي بحركة مباشرة أم ستنتقل إلى قاعدة أخرى.

ملاحظة: حقل اسم القاعدة لا يصفها فقط، بل يُستخدم أيضاً لملء أصل **التعبئة** واسم حركاتها، لذلك اختر اسماً واضحاً وثابتاً يسهل تتبعه لاحقاً.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد القاعدة، راجع **المستودعات والمسارات** ذات الصلة للتأكد من أن الموقع الصحيح ونوع العملية الصحيح مرتبطان بها. إذا كانت القاعدة ستعمل ضمن تدفق شراء أو تصنيع، فاحرص على أن تكون إعدادات تلك العملية متوافقة معها.

س: متى أستخدم خيار “أخذ من المخزون”؟

ج: استخدمه عندما تريد أن يأخذ النظام المنتجات من المخزون المتاح في الموقع المصدر مباشرة.

س: ماذا يفعل خيار “تشغيل قاعدة أخرى”؟

ج: يجعل النظام يبحث عن قاعدة مخزون أخرى ليكمل بها التنفيذ بدلاً من إيقاف التدفق.

س: هل عنوان الشريك إلزامي؟

ج: لا، هو اختياري، ويُستخدم فقط عندما يجب أن تُسلّم البضاعة إلى عنوان محدد.

روابط ذات صلة

- إعداد فئات التخزين
- إعداد أنواع الطرود
- المخزون — مسار التعلم
- نظرة عامة على المخزون
- التهيئة — إعداد المواقع
- إعداد المسارات
- العملاء
- إعداد الخصائص
- إعداد فئات وحدات القياس
- إعداد المستودعات

- إعداد أنواع العمليات
- إعداد تعيّنات الصنف
- إعداد قواعد إعادة الطلب
- إعداد التقارير — إعداد المواقع
- إعداد سجل الحركات